

# Serwer łączy z magazynem

## wersja 0.5

Serwer łączy z magazynem pozwala na automatyczne wyzwalanie różnego rodzaju zdarzeń, które ogólnie można podzielić na dwie kategorie:

- a) predefiniowane zdarzenia systemowe, w tym przede wszystkim zautomatyzowane operacje eksportu/importu danych z/do programu magazynowego z którym współpracuje AlfaSprzedaż,
- b) dowolne skrypty lub programy wykonywalne.

Główne okno serwera, widoczne po uruchomieniu programu pokazano na rysunku poniżej.



Czerwony napis "Serwer jest zatrzymany" świadczy o tym, że obecnie serwer nie wyzwał żadnych zdarzeń. Do uruchamiania i zatrzymywania serwera służą dwa przyciski na lewo od napisu.

Sterowanie serwerem odbywa się poprzez dwa okienka "Lista typów zdarzeń" oraz "Plan zdarzeń". Jak się nietrudno domyślić pierwsze służy do definiowania dostępnych rodzajów zdarzeń, drugie do umieszczania ich w planie wykonywania zdarzeń.


## Lista typów zdarzeń



Opis	Skrypt
Eksport do CDN FPP	
Eksport do InsERT Subiekt4	
Eksport do Magres POH	
Eksport do Netsoft MOS	
Eksport do Tres Trawers	
Eksport do WFM&G	
Import z CDN FPP	
Import z InsERT Subiekt4	
Import z Magres POH	
Import z Netsoft MOS	
Import z Tres Trawers	

Na powyższym rysunku pokazana jest lista dostępnych typów zdarzeń. Istnieje 31 predefiniowanych zdarzeń, importów i eksportów do obsługiwanych programów magazynowych.

Oprócz tego użytkownik może zdefiniować dowolną liczbę własnych zdarzeń i skojarzyć je ze skrypcem lub programem. W tym celu należy nacisnąć przycisk “dodaj” i w okienku



Opis: moje zdarzenie

Skrypt: c:\autoexec.bat

OK Anuluj

wpisać nazwę zdarzenia i skrypt z którym skojarzone ma być zdarzenie.

## Plan zdarzeń

Dzień	Godz	Min	Zdarzenie
codziennie	19	28	Import z Netsoft MOS
codziennie	19	29	Eksport do Netsoft MOS
codziennie	19	30	aa

Plan zdarzeń pozwala na ułożenie tygodniowego układu zdarzeń, pozwalającego zarządzać wymianą danych z programem magazynowym. Aby dodać kolejne zdarzenie wybieramy z menu "dodaj" i podajemy kolejne parametry zdarzenia: typ (systemowy lub zdefiniowany przez użytkownika), dzień tygodnia (lub codziennie), godzinę i minutę.

Zdarzenie: Eksport do CDN FPP

Dzień tygodnia: **codziennie**  
codziennie  
poniedziałek  
wtorek  
środa  
czwartek  
piątek  
sobota

Godzina:

Minuta:

OK Anuluj

Po naciśnięciu OK zdarzenie zostanie dodane do planu.

### Uwagi techniczne

Serwer łączy z magazynem jest przewidziny do pracy w trybie ciągłym. Po dodaniu nowego zdarzenia należy jednak serwer zatrzymać i uruchomić, by zdarzenie mogło zostać uruchomione (zatrzymany z pomocą przycisku, nie trzeba wychodzić z programu).

Adam Kujawski